


# Замена сертификата Фронт-Офис АО «СПБМТСБ», выданного УЦ РДК.


## 1. Установка сертификата Фронт-Офис АО «СПБМТСБ», выданного УЦ РДК.

По ссылке [spimex.com/upload/markets/derivatives/access/frontspimex.p7b](http://spimex.com/upload/markets/derivatives/access/frontspimex.p7b) скачиваем и сохраняем сертификат.


Нажимаем правой кнопкой на сохраненный файл и выбираем «Установить сертификат»




В открывшемся окне Мастера импорта сертификатов нажимаем «Далее»»




Выбираем «Поместить все сертификаты в следующее хранилище» и нажимаем «Обзор...»»



Выбираем «Другие пользователи»:




Нажимаем «OK».




нажимаем «Далее».

Подтверждаем Завершение мастера импорта сертификатов, нажав «Готово»



По завершению установки должно появиться окно, в котором нажимаем «ОК»



## **2. Внесение изменений в настройки рабочего места участник торгов.**

Из директории программы «Рабочее место участник торгов» открыть с помощью блокнота файл FTC.ini. В нем найдите строки, начинающиеся с “**SERVERID=**” и, сразу после знака равенства (без пробела), вставьте значение **43 d2 30 c5 00 04 00 00 23 ea**. Это серийный номер действующего с 02.11.2017 сертификата «Фронт-офис» АО «СПбМТСБ», выданного УЦ РДК.

**Внимание! В файле FTC.INI значение SERVERID должно быть изменено в двух местах!**

## **3. Внесение изменений в настройки внешних программно-технических средств (ВПТС).**

В настройках криптографии вашего ВПТС, найдите строки, начинающиеся с “**SERVERID=**” и, сразу после знака равенства (без пробела), вставьте значение **43 d2 30 c5 00 04 00 00 23 ea**. Это серийный номер действующего с 02.11.2017 сертификата «Фронт-офис» АО «СПбМТСБ», выданного УЦ РДК.

**Внимание! Значение SERVERID должно быть изменено в двух местах!**